

Thunderbird 2.0 設定マニュアル



いわみインターネット

0120-870-103

〒698-0002 島根県益田市下本郷町56番地1

4. サーバ情報

アカウントウィザード

サーバ情報

メール受信サーバの種類を選択してください。

① → POP(P) IMAP(Q)

メール受信サーバの名前を入力してください。(例: mail.example.jp)

メール受信サーバ(Q): pop.iwami.or.jp ← ②

共通受信トレイを使用するアカウントのメールはすべてまとめて保存されます。このアカウントで送受信するメールを個別のディレクトリに分けて保存する場合はチェックを外してください。

共通受信トレイを使用する「ローカルフォルダ」にメールを保存

メール送信 (SMTP) サーバの名前を入力してください。(例: smtp.example.jp)

メール送信サーバ(Q): pop.iwami.or.jp

戻る(B) 次へ(N) キャンセル

4. ①『メール受信サーバの種類』
【POP】を選択

②『メール受信サーバ』・『メール送信サーバ』
必ず半角英小文字で【pop.iwami.or.jp】と入力
※メールウイルスチェックサービス(有料)をご契約の方は半角
英小文字で【safe.iwami.or.jp】と入力します。

【次へ】ボタンをクリックします。

5. ユーザ名

アカウントウィザード

ユーザ名

プロバイダに指定された受信サーバのユーザ名を入力してください。(例: tyamada)


受信サーバのユーザ名(Q): xxx

メール送信 (SMTP) サーバのユーザ名には「xxx」が使用されます。メール送信サーバの設定は [ツール] メニューの [アカウント設定] で変更できます。

戻る(B) 次へ(N) キャンセル


5. 【次へ】ボタンをクリックします。

6. 設定完了




6. 【今すぐメッセージをダウンロード】のチェックを外し【完了】ボタンをクリックします。

7.




7. 画面上部【ツール】ボタン→【アカウント設定】をクリックします。

8. 送信 (SMTP) サーバの設定



8. 『アカウント設定』画面が開いたら、【送信 (SMTPサーバ)】をクリックし、続いて【編集】ボタンをクリックします。

9. SMTPサーバ




9. 「SMTPサーバ」画面が開きます。

- ①『ポート番号』
「25」から【587】(※半角数字)に変更
- ②「ユーザ名とパスワードを使用する」
チェックを入れる
- ③「保護された接続を使用する」
【いいえ】を選択

【OK】ボタンをクリックします。

10. パスワードの入力



10. メールを受信及び、送信時にパスワード入力の画面が表示されます。

- ①『パスワード』
会員登録通知書に記載されている【接続パスワード、メールパスワード】を必ず半角英小文字数字で入力
- ②『パスワードマネージャでこのパスワードを保存する』
チェックを入れる

【OK】ボタンをクリックします。