

Windows Liveメール2012 設定マニュアル




いわみインターネット

0120-870-103

〒698-0002 島根県益田市下本郷町56番地1


1.



1. Windows Liveメールのアイコンをダブルクリック

※デスクトップ上にアイコンがない場合は、【Windowsマーク】をクリックし、該当のソフトを選択してクリック

2.




2. Windows Liveメールが立ち上がり、「クイック分類--Windows Liveメール」画面が開きます。

①【アカウント】をクリック

②【電子メール】をクリック

3. 自分の電子メール アカウントを追加する



3. 「自分の電子メールアカウントを追加する」画面が開きます。

「いわみインターネット会員登録通知書(以下、登録通知書)」を参考に、

①『電子メール アドレス』
【E-mailアドレス】を必ず半角英小文字数字で入力

②『パスワード』
【接続パスワード・メールパスワード】を
必ず半角英小文字数字で入力

パスワードを保存する(B)にチェック

③『表示名』
氏名またはニックネームなどを入力
※ここに入力した『表示名』は、送信相手のメールソフト側で「送信者」として表示されます。

④『この電子メールアカウントを既定にする』
『手動でサーバー設定を構成する』
チェックを入れる

【次へ】ボタンをクリックします。

4. サーバー設定を構成

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス: pop.iwami.or.jp

ポート: 110

☐ セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(B)

次を使用して認証する:

クリア テキスト

ログイン ユーザー名: xxx

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: pop.iwami.or.jp

ポート: 587

☒ 認証が必要(A)

4. 「サーバー設定を構成」画面が開きます。

登録通知書を参考に、
“受信サーバー情報”

①『サーバーの種類』
【POP】を選択

②『サーバーのアドレス』

【pop.iwami.or.jp】と必ず半角英小文字で入力
※メールウイルスチェックサービス(有料)をご契約の方は、
【safe.iwami.or.jp】と入力します。

“送信サーバー情報”

③『サーバーのアドレス』

【pop.iwami.or.jp】と必ず半角英小文字で入力
※メールウイルスチェックサービス(有料)をご契約の方は

【safe.iwami.or.jp】と入力します。

④『ポート』

「25」から【587】(※半角数字)に変更

⑤『認証が必要』

チェックを入れる

【次へ】ボタンをクリックします。

5. 完了



5. 以上で設定は完了です。

【完了】ボタンをクリックして画面を閉じます。

6. サーバにメールを残す設定(複数PCで受信する場合)
メールアドレス変更設定

WindowsLiveメール2012を参照してください。