

Macintosh Mail2.1 設定マニュアル



いわみインターネット

0120-870-103

〒698-0002 島根県益田市下本郷町56番地1

1.



1. 『Mail』を起動します。


※初めて起動した場合は、『ようこそ Mailへ』画面が開きます。
その場合は、【続ける】をクリックします。

2.



2. 【Mail】→【環境設定】をクリックします。

3. アカウント



3. 「アカウント」画面が表示されます。

【アカウント】をクリックし、続けて【+】ボタンをクリックします。

4. 一般情報

4. 「一般情報」を入力します。

- ①『アカウントの種類』
【POP】を選択
- ②『アカウントの説明』
任意の名称を入力
- ③『氏名』
氏名やニックネームを入力
※ここに入力した『氏名』は、送信相手のメールソフト側で「送信者」として表示されます。
- ④『メールアドレス』
「いわみインターネット 会員登録通知書(以下、登録通知書)」に記載されている【E-mailアドレス】を**必ず半角英小文字数字で入力**

【続ける】ボタンをクリックします。

5. 受信用メールサーバ

5. 「受信用メールサーバ情報」を入力します。

- 登録通知書を参考に、**必ず半角英小文字数字**で
- ①『受信用メールサーバ』
【pop.iwami.or.jp】と入力
※メールウイルスチェックサービス(有料)をご契約の方は、
【safe.iwami.or.jp】と入力します。
 - ②『ユーザ名』
【接続ユーザー名・メールアカウント名・接続ID】を入力
 - ③『パスワード』
【接続パスワード・メールパスワード】を入力

【続ける】ボタンをクリックします。

6. 受信メールのセキュリティ



6. 「受信メールのセキュリティ」画面が開きます。

「認証」の欄が、【パスワード】になっているのを確認し【続ける】ボタンをクリックします。

7. 送信用メールサーバ



7. 「送信用メールサーバ情報」を入力します。

登録通知書を参考に、**必ず半角英小文字数字**で

①『送信用メールサーバ』

【pop.iwami.or.jp】と入力

※メールウイルスチェックサービス(有料)をご契約の方は、
【safe.iwami.or.jp】と入力します。

②『認証を使用』

チェックを入れる

③『ユーザ名』

【接続ユーザ名・メールアカウント名・接続ID】を入力

④『パスワード』

【接続パスワード・メールパスワード】を入力

【続ける】ボタンをクリックします。


8. 送信メールのセキュリティ



8. 「送信メールのセキュリティ」画面が開きます。

「認証」の欄が、【パスワード】になっているのを確認し【続ける】ボタンをクリックします。


9. アカウムの概要




9. これまでの入力結果が表示されます。

内容を確認し、【続ける】ボタンをクリックします。

10. 設定結果



10. 【終了】ボタンをクリックします。



11. 「アカウント情報」の画面に戻ります。

「送信用メールサーバ」内の、【サーバ設定】ボタンをクリックします。

12. アカウントの概要



12. 『サーバのポート』を「25」から【587】(※半角数字)に変更します。

【OK】ボタンをクリックして設定は完了です。