

# Windows Liveメール2011 設定マニュアル




いわみインターネット

**0120-870-103**

〒698-0002 島根県益田市下本郷町56番地1


1.



### 1. Windows Liveメールのアイコンをダブルクリック

※デスクトップ上にアイコンがない場合は、【Windowsマーク】をクリックし、該当のソフトを選択してクリック

2.



2. Windows Liveメールが立ち上がり、「クイック分類-Windows Liveメール」画面が開きます。

①【アカウント】をクリック

②【電子メール】をクリック

### 3. 自分の電子メール アカウントを追加する



3. 「自分の電子メールアカウントを追加する」画面が開きます。

「いわみインターネット会員登録通知書(以下、登録通知書)」を参考に、

①『電子メール アドレス』  
【E-mailアドレス】を必ず半角英小文字数字で入力

②『パスワード』  
【接続パスワード・メールパスワード】を必ず半角英小文字数字で入力

③『表示名』  
氏名またはニックネームなどを入力  
※ここに入力した『表示名』は、送信相手のメールソフト側で「送信者」として表示されます。

④『手動でサーバー設定を構成する』  
チェックを入れる

【次へ】ボタンをクリックします。

## 4. サーバー設定を構成

Windows Live メール

### サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス: pop.iwami.or.jp

ポート: 110

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (R)

次を使用して認証する:  
クリア テキスト

ログイン ユーザー名:  
xxxx

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: pop.iwami.or.jp

ポート: 587

認証が必要 (A)

キャンセル 戻る 次へ

4. 「サーバー設定を構成」画面が開きます。

登録通知書を参考に、  
“受信サーバー情報”

①『サーバーの種類』  
【POP】を選択

②『サーバーのアドレス』  
【pop.iwami.or.jp】と必ず半角英小文字で入力  
※メールウイルスチェックサービス(有料)をご契約の方は、  
【safe.iwami.or.jp】と入力します。

“送信サーバー情報”

③『サーバーのアドレス』  
【pop.iwami.or.jp】と必ず半角英小文字で入力  
※メールウイルスチェックサービス(有料)をご契約の方は、  
【safe.iwami.or.jp】と入力します。

③『ポート』  
「25」から【587】(※半角数字)に変更

④『認証が必要』  
チェックを入れる

【次へ】ボタンをクリックします。

## 5. 完了

Windows Live メール

### 電子メール アカウントが追加されました

✓ xxx@iwami.or.jp が追加されました

別の電子メール アカウントを追加する

完了(F)

5. 以上で設定は完了です。

【完了】ボタンをクリックして画面を閉じます。